

EINRICHTUNGSGUIDE – BARRACUDA CLIENT-2-SITE VPN

1 • VPN-CLIENT SOFTWARE HERUNTERLADEN

Sie können immer die aktuelle Version der VPN-Client Software unter folgendem Link herunterladen:

<https://downloads.conova.org /niss/vpn/>

Hierbei werden Benutzername und Passwort abgefragt, wobei Sie folgende Daten verwenden können:

Benutzername	datashare
Passwort	RN8zk0ycwhff

Das Download-Portal sieht in etwa so aus:


Index of /niss/vpn

Name	Last modified	Size	Description
 VPNClient_5.2.1_OSX.zip	2021-08-23 10:58	4.2M	
 VPNClient_5.2.2-17_Windows_arm64.exe	2021-11-26 09:27	26M	
 VPNClient_5.2.2-17_Windows_x64.exe	2021-11-26 09:27	34M	
 VPNClient_5.2.2_Linux.tar.gz	2021-11-26 09:27	3.6M	
 legacy/	2021-11-26 09:31	-	


Bitte laden Sie immer die aktuelle Version der VPN-Client Software herunter, es sei denn, Sie werden von einem conova Support Mitarbeiter anders angewiesen.

2 • INSTALLATION DER VPN-CLIENT SOFTWARE

Führen Sie die heruntergeladene Installationsdatei aus. Sie sollten folgendes Fenster sehen:




Klicken Sie auf „Continue“ um fortzufahren! Danach sollten Sie zum Start der Installation gelangen:




Fahren sie mit einem Klick auf „Install“ fort!


Sie müssen nun der Software erlauben alles Notwendige zu installieren:




Geben Sie Ihren Usernamen und Passwort ein und klicken sie auf „Install Software“. Folgend installiert sich die Software. Bitte warten Sie bis die Software installiert ist.




Nach dem Abschluss der Installation sollten Sie folgendes Fenster sehen:



Schließen Sie den Installer mit einem Klick auf „Close“!




Sie können die Installationsdatei löschen oder behalten. Anschließend sollten Sie folgendes Icon bei den Applikationen sehen:




3 • EINSTELLEN DES VPN-PROFILS

Öffnen sie den BarracudaVPNClient. Sie werden ein ähnliches Fenster bekommen:



Klicken Sie auf „Configure...“ um Ihr VPN einzustellen. Es erscheint ein weiteres Fenster mit den Einstellungen für Ihr Client-2-Site-VPN:



Barracuda VPN Client Configuration

Profile

Profile Name: default

New Delete Rename

Authentication Settings

Authentication Type: Public Key

Server Address: SET-SERVER-HERE

Server Port: 691

Proxy Settings

Proxy Type: No Proxy

Proxy Server:

Proxy Port: 8080

Proxy User:

System Settings

Advanced Settings

Special Mode: None

Source IP:

Enable IPv6: ☒

Tunnel Mode: HYBRID

Key Time Limit: 20

Encryption Algorithm: AES128

Authentication Algorithm: MD5

TAP Device: /dev/tun0

One-Time Password Mode: Off(Transparent)

Keep Alive Timeout [s]:

Connect Timeout [s]: 10

Handshake Timeout [s]: 10

License Settings

License Path: Choose...

Certificate Subject: Choose...

Cancel Save

Unter „Server Address“ schreiben Sie bitte die IP Adresse, welche Sie von einem conova Support Mitarbeiter bekommen haben, ein. Als „Tunnel Mode“ wählen Sie bitte „HYBRID“. Sie bekommen eine Lizenzdatei in Form mit der Endung *.lic* von einem conova Support Mitarbeiter, welches für Ihre Client-2-Site VPN-Verbindung benötigt wird. Bei „License Path:“ klicken Sie auf „Choose...“ und wählen die *.lic* Datei aus. Speichern Sie unter „Save“ die Einstellungen.

Ihre Client-2-Site VPN-Verbindung ist nun einsatzbereit!



Geben Sie nun Ihr VPN-Passwort ein, welches Sie von einem conova Support Mitarbeiter erhalten haben und klicken Sie anschließend auf „Connect“ um eine Verbindung herzustellen! Zusätzlich ist ein kleines ICON vom BarracuVPNClient in der Statusleiste zu sehen. Ist die Verbindung hergestellt hat dieses eine grüne Farbe.